

Obsah

Popis práce s panelem.....	2
Popis parametrů a nastavení.....	3
Petra	3
Trailing stop.....	4
Rozpoznávání neznámých objektů	4
Institucionální objednávky	5
Směr signálů	7
Signál Candle Touch	7
Signál Break	8
Signál Impulsive Move.....	8
Signál Morning/Evening Star	9
Signál Pin Bar	9
Signál Outside Bar	10
Signál Engulf	10
Nastavení notifikací/alarmů pro signály.....	11
Nastavení pro reporty a screenshoty	11
Signál volatilního trendu	11
Signál nevolatilního trendu	12
Nastavení trendů a TF (TimeFrame).....	12
Nastavení poznámek v grafu (Text/Label).....	12
Nastavení pro objekty (globálně)	12
Nastavení pro zóny a kanály.....	13
Nastavení pro horizontální a trendové čáry.....	14
Nastavení pro WatchList	15
Nastavení pro příkazy.....	16
Nastavení panelu	17


































Popis práce s panelem

- Nahrání panelu (stažení, vložení souboru, aktualizace, spuštění)
<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=38>
- Doporučené nastavení MetaTraderu pro Panel
<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=689>
- Informační řádek – levý horní roh
<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=847>
- Tlačítko v levém horním rohu – zobrazení/schování/reset pozice v okně
<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=5460>
- Popis tlačítek – horní lišta
<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=138>
<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=228>
- Popis tlačítek – horní lišta – R a S (Report a Screenshot)
<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=2389>
- Popis tlačítek – horní lišta – T (dříve otazník)
<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=3536>
- Popis tlačítek pro otevírání a zavírání příkazů
<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=268>
- Klávesové zkratky pro zadávání příkazů za market cenu
<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=408>
- Klávesové zkratky pro zadávání příkazů čekajících
<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=480>
- Tlačítko %
<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=2391>
- Uzavírání obchodů
<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=608>
- Watchlist – klávesové zkratky
<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=4831>
- Použití panelu na více oknech
<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=3113>
- Obchodování bez SL a TP (stoploss je velikost účtu)
<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=3938>

Popis parametrů a nastavení

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=2544>

Petra

Proměnná	Hodnota
 DescriptionPETRA	--- PETRA (so far beta version) ---
 petraUnLockCode	
 petraPainting	true
 petraEngine	true
 petraSeries	0
 petra TF	H1
 petra Trade Time Start	0
 petra Trade Time Stop	24
 petra Expiration Time	2037.12.31 23:59
 petraCountGeneratedLevels	3
 petraPrice	1.16
 petra TypeOrder	Buy
 petraShift Execution	-50
 petraDistance	200
 petraStep	200
 petraMAType	EMA
 petraMA_Quick	8
 petraMA_Slow	34
 petraELAcceptanceRange	1000
 petra Volume Type	MoneyManagement
 petra Volume Value	1.0
 petraSL	1000
 petra TP	2000
 petra TSRange	100
 petra TSStart	100
 petra TSStep	50
 petraNextOrderPossible	No
 petraDLColor	 Blue
 petraBLColorBuy	 Lime
 petraBLColorSell	 Red

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=6046>


Trailing stop

Proměnná	Hodnota
ab DescriptionTrailingStop	-- Trailing Stop Settings --
ab ExampleTrailingStop	TS-100-100-100 or TS-100-100 or TS-100
ab tsCommentContain	TS
ab tsStringSeparator	-

Parametry se zadávají do komentáře orderu ve tvaru: Příklad: „TS-100-150-50“ Kde: 100 ... šířka pásma posuvu v bodech 150 ... minimální odstup ceny v bodech pro aktivaci TS 50 ... krok v bodech pro aktivaci posuvu. Takže když na **KONCI** komentu nějakého orderu bude text ve tvaru: „TS-100-150-50“, tak jakmile se cena dostane 150 bodů do plusu, aktivuje se TS a SL přesune 100 bodů od aktuální ceny. A když se cena posune o dalších 50 bodů kladným směrem, tak se znovu SL přesune 100 bodů od aktuální ceny. A tak pořád dokola.

Když to bude ve tvaru „TS-100-150“, tak to je totéž jako když napíšete „TS-100-150-1“. Když to bude ve tvaru „TS-100“, tak to je totéž jako když napíšete „TS-100-100-1“. Text „TS“ se da změnit v parametru tsCommentContain. Oddělovač „-“ se da změnit v parametru tsStringSeparator. Před textem „TS“ může byt cokoli. Příklad commentu: „Muj text TS-100-150-50“. Z toho plyne, že když comment obsahuje hodnotu z proměnných tsCommentContain a tsStringSeparator, tedy v tomto případě „TS-“, tak v editačním poli pro comment panel automaticky nekontroluje délku textu. Do orderu se pak automaticky запиše přesně to, co do komentu napíšete a nic jiného.

Pozn.: Trailing Stop bere všechny ordery s patřičným obsahem v commentu a vytvořené panelem definované proměnnou MagicNumber a vyhodnocuje je jednou za sekundu, tedy **NE každý tick**. To je z důvodu performance. Pokud by to prokazatelné bylo málo, tak bych vyhodnocování mohl změnit na jednu za půl sekundy.



<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=1406>

Rozpoznávání neznámých objektů


Proměnná	Hodnota
ab DescriptionRecognizingUNObjects	-- Recognizing Unknown Objects --
unknownObjectRecognize	false
unknownObjectsIgnoreAll	false
ab unknownObjectStringSeparator	:
ab unknownObjectContainTheString	

Tyto parametry slouží k tomu, abyste mohli definovat, které objekty má panel úplně ignorovat, tedy je nepřejmenovávat a nepracovat s nimi v rámci jednotlivých symbolů. To se může hodit, když máte nějaký svůj indikátor, který něco kreslí, a nechcete, aby Vám panel „šahal“ na nakreslené objekty vaším indikátorem. Parametr unknownObjectRecognize znamená, jestli panel má rozpoznávat Vaše

objekty a ignorovat je. Parametr unknownObjectContainTheString obsahuje jednotlivé stringové řetězce, které má panel ignorovat, rozdělené Vaším separátorem definovaným parametrem unknownObjectStringSeparator.

Takže například, pokud budete mít nějaký objekt, který má v názvu text „Hello“, tak to pak může vypadat následovně:

ab	DescriptionRecognizingUNObjects	-- Recognizing Unknown Objects --
✓	unknownObjectRecognize	true
ab	unknownObjectStringSeparator	:
ab	unknownObjectContainTheString	Another:Hello



<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=2013>

Institucionální objednávky

Průběžná	Hodnota	
ab	DescriptionIOSettings	-- Institucional Orders Settings --
✓	IOLevelsRecognize	true
✓	IOLevelsMakeAsTRAndZones	true
123	IOLevelsTransferTo TF	H4
123	IOLevelsColor	Aqua
123	IOLevelsStyle	Solid
123	IOLevelsWidth	5

Pro členy VIP zóny od fxstreet, kteří mají k dispozici VIP institucionální indikátor, je určena tato nová funkcionality, která není popsána na instruktážním videu v článku a která umí pracovat s daty „FXstreet_Interbank_VIP_indikator.ex4“ indikátoru, který zobrazuje institucionální hladiny. Funguje to tak, že do okna grafu, kde už máte spuštěný panel, zároveň také vložíte

„FXstreet_Interbank_VIP_indikator.ex4“. Pak se panel postaví k informacím zobrazeným VIP indikátorem podle toho, jak budou nastaveny následující parametry:

1. Parametr IOLevelsRecognize říká, jestli má umět panel rozpoznat objekty indikátoru do té míry, že je prostě neoznačuje, jako unknown, tedy neznámé, ale nechá je prostě tak, jak jsou, tedy bez úprav.
2. Parametr IOLevelsMakeAsTRAndZones říká, jestli panel má automaticky převést objekty indikátoru na trenlines a zóny (obdélníky), se kterými už pak umí panel pracovat, tedy aplikovat na ně všechny typy signálů – dotyky, breaky, atd...
Dále v tomto případě doporučuji nastavit v parametrech VIP indikátoru všechny barvy na barvu pozadí nebo na žádnou barvu (NONE), aby se to opticky nebil s tím, co zobrazí panel. Samozřejmě to můžete udělat i naopak, tzn., že barvy ve VIP indikátoru necháte tak jak jsou, ale parametr IOLevelsColor v panelu nastavíte na barvu pozadí nebo na žádnou barvu (NONE).
3. Parametr IOLevelsTransferToTF definuje, k jakému TF se mají tyto nově vygenerované trenlines a zóny přiřadit.
4. Ostatní parametry Institucional Orders Setings jsou už logické – barva, styl, šířka. VIP Indikátor umí zobrazovat institucionální hladiny pro 7 párů (symbolů) – AUDUSD, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY.












Asi nejlépe je k tomu přistupovat tak, že si někde v okně otevřete panel s těmito sedmi symboly. Zároveň do toho stejného okna vložíte VIP indikátor a pak stačí jen překlikávat mezi jednotlivými symboly a tak si panel postupně „osahá“ objekty zobrazené VIP indikátorem na všech symbolech. Až si to všechno takto panel načte, tak pak můžete klidně indikátor odstranit z okna nebo nemusíte. Ty hladiny se obvykle mění jednou denně dopoledne, takže někdy poté je dobré postupně proklikat symboly v panelu, aby si panel načel data indikátoru na všech symbolech znovu. To překlikání je práce na 10s, akorát je to třeba udělat v tu správnou dobu... Pak to může vypadat nějak takto:



Když už máte v panelu institucionální hladiny, tak mě napadlo přidat signál pro pouhý dotyk ceny k zóně, TR a SR. Jsou to signály jako každé jiné a skupina parametrů k tomu určených začíná textem signalCandleTouch.... Dotyk znamená, že nějaká zóna TR nebo SR se ocitla mezi high a low poslední platné svíčky na nějakém TF.

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=3485>














Směr signálů

Proměnná	Hodnota
 Description1DirectionSignals	--- Direction of Signals ---
 signalTrendVInDirection	true
 signalTrendNInDirection	true
 signalImpulsiveMoveInDirection	true
 signalEngulfInDirection	true
 signalPinBarInDirection	true
 signalStarInDirection	true
 signalTouchPatternSignalInDirection	true
 signalBreakInDirection	true
 signalRRRInDirection	true
 signalCandleTouchInDirection	true

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=4618>

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=5590>

Signál Candle Touch

Proměnná	Hodnota
 DescriptionTouchSignal	--- Candle Touch Signal ---
 signalCandleTouchEMA	true
 signalCandleTouchEMASign	TE
 signalCandleTouchEMAPriority	10
 signalCandleTouchSRLevel	true
 signalCandleTouchSRLevelSign	TL
 signalCandleTouchSRLevelPriority	20
 signalCandleTouchZone	true
 signalCandleTouchZoneSign	TZ
 signalCandleTouchZonePriority	20
 signalCandleTouchTrendLine	true
 signalCandleTouchTrendLineSign	TT
 signalCandleTouchTrendLinePriority	20

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=5766>

Signál Break

Proměnná	Hodnota
Description1BreakSignal	-- Break Signal --
signalBreakEMA	true
signalBreakEMASign	BE
signalBreakEMAPriority	10
signalBreakSRLevel	true
signalBreakSRLevelSign	BL
signalBreakSRLevelPriority	120
signalBreakZoneIn	true
signalBreakZoneInSign	BI
signalBreakZoneInPriority	100
signalBreakZoneOut	true
signalBreakZoneOutSign	BO
signalBreakZoneOutPriority	130
signalBreakTrendLine	true
signalBreakTrendLineSign	BT
signalBreakTrendLinePriority	110

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=4227>

Signál Impulsive Move














Proměnná	Hodnota
DescriptionImpulsiveMove	-- Impulsive Move Signal --
signalImpulsiveMove	true
signalImpulsiveMoveSign	l
signalImpulsiveMovePriority	10

Engulf může být také zmenšenina impulsivního pohybu, ale není tomu tak vždycky. Tento signál hledá, když se uzavírací cena objeví výše než high a nebo níže než low svíčky dřívější. V panelu se zobrazí písmeno „l“ a číslo. To číslo je počet, kolik předchozích high nebo low aktuální svíčka prorazila.


















<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=1042>

Signál Morning/Evening Star

Proměnná	Hodnota
 DescriptionStars	--- Morning/Evening Star Signal ---
 signalStar	true
 signalStarSign	S
 signalStarPriority	10
 signalStarInRangeEMA	true
 signalStarInRangeEMASign	SE
 signalStarInRangeEMAPriority	15
 signalStarTouchLine	true
 signalStarTouchLineSign	ST
 signalStarTouchLinePriority	20
 signalStarWithRRR	true
 signalStarWithRRRSign	SR
 signalStarWithRRRPriority	50






<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=4122>

Signál Pin Bar

Proměnná	Hodnota
 Description1PinBar	--- Pin Bar Signal ---
 signalPinBar	true
 signalPinBarSign	P
 signalPinBarPriority	10
 signalPinBarPinDivBody	3.0
 signalPinBarBodyBiggerThanSecondPin	true
 signalPinBarInRangeEMA	true
 signalPinBarInRangeEMASign	PE
 signalPinBarInRangeEMAPriority	15
 signalPinBarTouchLine	true
 signalPinBarTouchLineSign	PT
 signalPinBarTouchLinePriority	20
 signalPinBarWithRRR	true
 signalPinBarWithRRRSign	PR
 signalPinBarWithRRRPriority	50




















<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=3946>

Signál Outside Bar

Proměnná	Hodnota
 DescriptionOutsideBar	-- Outside Bar Signal --
 signalOutsideBar	true
 signalOutsideBarSign	0
 signalOutsideBarPriority	20
 useOutsideBarLikeAloneSignal	false

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=3883>

Signál Engulf

Proměnná	Hodnota
 DescriptionEngulf	-- Engulf Signal --
 signalEngulf	true
 signalEngulf UseFirstCharOf Sign	true
 signalEngulf FirstCharOf Sign	E
 signalEngulf Priority	10
 signalEngulf In Range EMA	true
 signalEngulf In Range EMA SecondChar...	E
 signalEngulf In Range EMAPriority	15
 signalEngulf Touch Line	true
 signalEngulf Touch Line SecondCharOf...	T
 signalEngulf Touch Line Priority	20
 signalEngulf With RRR	true
 signalEngulf With RRR SecondCharOf S...	R
 signalEngulf With RRR Priority	50
 signalEngulf After Correction	true
 signalEngulf After Correction Sign	EC
 signalEngulf After Correction Count	3
 signalEngulf After Correction RRR	1.0
 signalEngulf After Correction Priority	50

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=3050>




















signalEngulfInRangeEMA

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=3390>

signalEngulfUseFirstChartOfSign

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=3303>








Nastavení notifikací/alarmů pro signály

Proměnná	Hodnota
 DescriptionAlerts	--- Alert Signal ---
 minSumPriorityForAlert	60
 alertToWindow	false
 alertByEmail	false
 headOfAlertEmail	Email alert
 alertByNotification	false
 maxLengthTextForNotification	250
 separatorStringInNotification	<>
 acceptTimeM1	5
 acceptTimeM5	10
 acceptTimeM15	20
 acceptTimeM30	30
 acceptTimeH1	60
 acceptTimeH4	300
 acceptTimeD1	600
 acceptTimeW1	600
 acceptTimeMN	600
 signalWithMinimumRRR	1
 signalWithMaximumRRR	10

<https://youtu.be/-xKUfX8h7yE?t=2859>

<https://youtu.be/-xKUfX8h7yE?t=3132>




Nastavení pro reporty a screenshoty

Proměnná	Hodnota
 DescriptionReports	--- Report and ScreenShots Setings ---
 decimalSeparator	.
 reportFrom	2018.06.18 23:59
 reportTo	2018.06.19 23:59
 reportOnlyWithMagicNumber	false
 screenShotWidthInPixels	640
 screenShotHeightInPixels	480

Parametr reportOnlyWithMagicNumber definuje, jestli se mají reportovat jen orderly s nastaveným MagicNumber a nebo se mají reportovat všechny orderly.






<https://youtu.be/-xKUfX8h7yE?t=2389>

Signál volatelního trendu

Proměnná	Hodnota
 DescriptionVTrend	--- Volatile Trend Signal ---
 signalTrendV	true
 signalTrendVPriority	50

<https://youtu.be/-xKUfX8h7yE?t=2119>

Signál nevolatilního trendu






Proměnná	Hodnota
 DescriptionNTrend	--- Non Volatile Trend Signal ---
 signalTrendN	true
 signalTrendNPullBacks	2
 signalTrendNPullBackWidth	5
 signalTrendNPriority	50

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=1967>

Nastavení priority signálů

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=2073>

Nastavení trendů a TF (TimeFrame)

Proměnná	Hodnota
 DescriptionTrendAndTF	--- Trend and TF Settings ---
 trendEMA	20
 rangeEMA	10
 countCandelsTF	200
 spreadPercentTF	1.0






trendEMA, rangeEMA

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=1889>

countCandelsTF, spreadPercentTF



<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=1744>

Nastavení poznámek v grafu (Text/Label)

Proměnná	Hodnota
 DescriptionNote	--- Note (Text./Label) Settings ---
 objectTypeForNote	Text
 visibilityNote	ShowNoteOnlyOnTFWhereItWasCreated
 noteColor	■ Black
 noteFontSize	10

































<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=3192>

Nastavení pro objekty (globálně)

Proměnná	Hodnota
 DescriptionObjectsSettings	--- General Objects Settings ---
 visibilityObjectsFromLowerTFs	false

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=1702>

Nastavení pro zóny a kanály

Proměnná	Hodnota
 DescriptionZone	--- Zones and Channels Settings ---
 drawZoneWithLongTime	true
 drawZoneAsBackground	true
 drawChannelWithRay	true
 drawChannelAsBackground	false
 periodMNCOLORZone	<input type="checkbox"/> WhiteSmoke
 periodMNStyleZone	Solid
 periodMNWidthZone	5
 periodW1ColorZone	<input type="checkbox"/> WhiteSmoke
 periodW1StyleZone	Solid
 periodW1WidthZone	4
 periodD1ColorZone	<input type="checkbox"/> WhiteSmoke
 periodD1StyleZone	Solid
 periodD1WidthZone	3
 periodH4ColorZone	<input type="checkbox"/> WhiteSmoke
 periodH4StyleZone	Solid
 periodH4WidthZone	2
 periodH1ColorZone	<input type="checkbox"/> WhiteSmoke
 periodH1StyleZone	Solid
 periodH1WidthZone	1
 periodM30ColorZone	<input type="checkbox"/> WhiteSmoke
 periodM30StyleZone	Dash
 periodM30WidthZone	1
 periodM15ColorZone	<input type="checkbox"/> WhiteSmoke
 periodM15StyleZone	Dashdot
 periodM15WidthZone	1
 periodM5ColorZone	<input type="checkbox"/> WhiteSmoke
 periodM5StyleZone	Dashdotdot
 periodM5WidthZone	1
 periodM1ColorZone	<input type="checkbox"/> WhiteSmoke
 periodM1StyleZone	Dashdot
 periodM1WidthZone	1







































Popis parametrů této sekce, mazání objektů – vysvětlení funkcionality klávesy D a Del

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=1413>

Klávesové zkratky pro kreslení objektů panelu






















<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=2333>

Nastavení pro horizontální a trendové čáry

Proměnná	Hodnota
 DescriptionLines	--- HLines and TrendLines Settings ---
 draw TrendLineWithRay	true
 periodMNCOLORLine	 Green
 periodMNStyle	Solid
 periodMNWidth	5
 periodW1COLORLine	 Green
 periodW1Style	Solid
 periodW1Width	4
 periodD1COLORLine	 Green
 periodD1Style	Solid
 periodD1Width	3
 periodH4COLORLine	 Green
 periodH4Style	Solid
 periodH4Width	2
 periodH1COLORLine	 Green
 periodH1Style	Solid
 periodH1Width	1
 periodM30COLORLine	 Green
 periodM30Style	Dash
 periodM30Width	1
 periodM15COLORLine	 Green
 periodM15Style	Dashdot
 periodM15Width	1
 periodM5COLORLine	 Green
 periodM5Style	Dashdotdot
 periodM5Width	1
 periodM1COLORLine	 Green
 periodM1Style	Dashdot
 periodM1Width	1

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=1262>

Nastavení pro WatchList

Proměnná	Hodnota
 DescriptionWL	--- WatchList Settings ---
 sortSymbolsByAlphabet	true
 showMaxNumberSymbolsInWL	100
 colorSymbol_1	 Black
 colorSymbol_2	 Green
 colorSymbol_3	 Blue
 colorSymbol_4	 Red
 startPosOfSymbolNote	75
 widthOfSymbolNote	0
 symbolNoteColorBorder	 Silver
 symbolNoteColorBackground	 White
 symbolNoteColorFont	 40,41,59
 lowestVisibleTFInWL	M1
 useOnlyValidData	true

sortSymbolsByAlphabet

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=1008>

Parametr showMaxNumberSymbolsInWL definuje maximální počet (řádků) symbolů zobrazených ve WatchListu. Horkou klávesou „TAB“ se zobrazí následující sekvence symbolů ve WatchListu. Takže když například showMaxNumberSymbolsInWL=10, tak se Vám zobrazí vždy jen 10 řádků symbolů ve WL a horkou klávesou „TAB“ si můžete přepínat další skupiny symbolů vždy po 10 řádcích.

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=2914>

ColorSymbol_1 až 4

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=913>
<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=594>

useOnlyValidData

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=712>







lowestVisibleTFInWL

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=879>


Poznámky ve watchlistu

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=5114>

Nastavení pro příkazy

Proměnná	Hodnota
 DescriptionOrder	--- Order Settings ---
 mm_value	1.0
 useAdvanceOrderSet	true
 whichValueUseForCalculateMM	Min_Of_The_Three_Above
 TextInCommentForRepeatedOrderFor...	repeat
 useAutoCorrectionOfSlAndTpForOrder...	true

MoneyManagement vs. Fix Lots: Když zmáčknete přepínač pro Money Management (%) a Loty (L), tak se objeví potvrzovací okno, jestli opravdu to myslíte vážně s přepnutím mezi MM a Loty:



Nově parametr whichValueUseForCalculateMM v Panel Settings umožní rozhodnout, z čeho se bude počítat risk MM.

Mm_value

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=5972>

useAdvanceOrderSet

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=3968>

Hromadná změna SL a TP (useAutoCorrectionOfSlAndTpForOrdersWithTheSameComment)

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=4199>







Obchodování s maximem z účtu (whichValueUseForCalculateMM)

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=4494>

Obchodování s automatickým přikupováním do maxima účtu

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=4786>

Nastavení panelu

Proměnná	Hodnota
 DescriptionPanel	-- Panel Settings --
 fontSizePercent	100
 colorHeadOfPanel	<input type="checkbox"/> WhiteSmoke
 colorBackgroundOfPanel	<input type="checkbox"/> White
 panelUsageMode	Standard
 MagicNumber	563

colorBackgroundOfPanel, colorHeadOfPanel

<https://youtu.be/-xKUFx8h7yE?t=839>

MagicNumber

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=629>

fontSizePercent

Všiml jsem si, že se Vám panel zobrazuje s jinou velikostí písma než u mne, což může být pak nepřehledné. Proto jsem zavedl parametr `fontSizePercent`, který definuje velikost textu v panelu procentuálně jinak, než základní nastavení. Takže když tam dáte třeba 90, tak se Vám zobrazí v celém panelu o 10% menší písmo, než bylo původní. Aby se Vám projevil parametr na všechny písma v panelu, tak buď vypněte a zapněte panel anebo stačí skrýt a znovu zobrazit panel zmáčknutím toho puntíku v levém horním rohu okna.

<https://youtu.be/MdwtMiA8YEA?t=2848>